

NUOVE funzionalità della versione V1.4

Copyright © 2010 Promethean Limited. Tutti i diritti riservati. Nel caso in cui la presente guida venisse distribuita con il software ActivInspire, essa può essere riprodotta solo per uso interno all'istituto titolare della licenza. Se utilizzata al di fuori dell'istituto, la guida non può essere riprodotta, trasmessa, salvata su supporti di memorizzazione o tradotta in altre lingue senza previa autorizzazione di Promethean Limited. Il contenuto della presente guida è protetto dalle leggi sul copyright, anche nei casi in cui non sia distribuita con software dotato di accordo di licenza per utente finale. Nel caso in cui si desideri inserire nei progetti ActivInspire disegni o immagini esistenti, tenere presente che questi potrebbero essere protetti da leggi sul copyright. L'inclusione non autorizzata di tali materiali nei propri flipchart potrebbe costituire una violazione dei diritti del proprietario del copyright. Assicurarsi pertanto di ottenere i permessi necessari. Sebbene il presente manuale di esercitazione sia stato compilato nel modo più accurato possibile, Promethean Limited declina ogni responsabilità per errori e omissioni o per danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nelle pagine seguenti. Si noti che i termini e le condizioni di utilizzo di questo sito Web si applicano anche a qualsiasi materiale di insegnamento fornito o reso disponibile all'utente in questo sito Web.

Sito: [Promethean Academy](#)
Corso: Introduzione ad ActivInspire (Studio)
Libro: NUOVE funzionalità della versione V1.4
Stampato da: Filippo Cavallo
Data: martedì, 12 novembre 2013, 12:14

Sommario

[Selezione e modifica di più pagine](#)

[Copia di più pagine in un altro flipchart](#)

[Riordino di più pagine](#)


[Effetti di cambio pagina - Impostazioni predefinite](#)

[Impostazione degli effetti di cambio pagina a livello di applicazione](#)

[Impostazione degli effetti di cambio pagina su singole pagine](#)


[Modificatori penna](#)

Esercitazione 1 - Selezione e modifica di più pagine




1. Aprire il file v1_4.flipchart fornito, quindi aprire il Browser delle pagine.
2. Rimpicciolire le miniature della pagina.
3. Selezionare pagina 1.
4. Tenere premuto il tasto CTRL (Windows/Linux) o Command (Mac), quindi selezionare pagina 4.
5. Senza rilasciare il tasto CTRL o Command, selezionare pagina 5. Le pagine selezionate vengono evidenziate con un bordo blu, a eccezione dell'ultima che invece è contrassegnata con un bordo nero.
6. Rilasciare il tasto CTRL o Command, quindi fare clic sul menu di scelta rapida dell'ultima miniatura selezionata.
7. Scegliere Duplica.
8. In alternativa è possibile selezionare un intervallo di pagine. Con la pagina 8 selezionata, selezionare pagina 6 tenendo premuto il tasto MAIUSC. In questo caso il bordo nero resta sulla prima miniatura selezionata, mentre le altre vengono visualizzate con un bordo blu.
9. Fare clic sul menu di scelta rapida.
10. Scegliere Elimina. Nota Per tutte le funzioni disponibili nel menu di scelta rapida è possibile utilizzare i corrispondenti tasti di scelta rapida.

Esercitazione 2 - Copia di più pagine in un altro flipchart




1. Aprire il file v1_4.flipchart fornito, quindi un nuovo flipchart vuoto.
2. Fare clic sulla scheda del flipchart v1_4.
3. Nel Browser delle pagine selezionare pagina 1.
4. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare pagina 5. Trascinare le miniature selezionate sulla scheda del flipchart senza nome.
5. Fare clic sulla scheda del flipchart senza nome. A questo punto tutte le pagine copiate dovrebbero essere visibili. Nota Per selezionare e copiare più pagine contemporaneamente è inoltre possibile utilizzare il tasto CTRL (Windows/Linux) o Command (Mac).

Esercitazione 3 - Riordino di più pagine




1. Aprire il file v1_4.flipchart fornito. Nel Browser delle pagine selezionare pagina 5.
2. Tenere premuto il tasto MAIUSC e selezionare pagina 3. Trascinare le pagine selezionate prima della pagina 1. Nel punto in cui vengono spostate viene visualizzata una linea nera in grassetto. Quando si rilascia il pulsante del mouse le pagine vengono visualizzate nel nuovo ordine. Nota Per selezionare e spostare più pagine contemporaneamente è inoltre possibile utilizzare il tasto CTRL (Windows/Linux) o Command (Mac).

Esercitazione 4 - Effetti di cambio pagina - Impostazioni predefinite




1. Per accedere agli effetti di cambio pagina predefiniti, fare clic sul pulsante del menu principale.
2. Selezionare File.
3. Selezionare Impostazioni.
4. Selezionare Flipchart. Effetto di cambio pagina predefinito è impostato su Nessuno e Durata cambio pagina su 15 (1,5 secondi). Rendering cambio pagina è impostato sull'hardware del computer per impostazione predefinita.

Esercitazione 5 - Impostazione degli effetti di cambio pagina a livello di applicazione




1. Aprire il file v1_4.flipchart fornito, quindi fare clic sul pulsante del menu principale.
2. Selezionare Visualizza.
3. Selezionare Effetti cambio pagina
4. Spostare il cursore sulla miniatura per visualizzare gli effetti in anteprima. Selezionare Rotazione cubi.
5. Fare clic su Completato. L'effetto viene applicato a tutte le pagine del flipchart e viene attivato quando si passa da una pagina all'altra.
6. Per visualizzare l'effetto fare clic sul pulsante Pagina successiva. Quando vengono applicati gli effetti, la casella degli strumenti principale e il Cestino del flipchart non sono visibili. Vengono rivisualizzati quando termina l'effetto.
7. Fare clic sul pulsante Pagina precedente. Nota Gli effetti delle pagine non vengono visualizzati quando si utilizza il Browser delle pagine per l'esplorazione o quando si crea una nuova pagina.

Esercitazione 6 - Impostazione degli effetti di cambio pagina su singole pagine



1. Con il file v1_4.flipchart aperto, selezionare pagina 1 nel Browser delle pagine.
2. Aprire il Browser delle proprietà.
3. Nel menu Pagina fare clic sul pulsante Sfoglia in corrispondenza di Effetto cambio pagina.
4. Selezionare l'effetto Dissolvenza.
5. Fare clic su Completato.
6. Per visualizzare l'effetto fare clic sul pulsante Pagina successiva.
7. Fare nuovamente clic sul pulsante Pagina successiva. L'effetto visualizzato in questo caso è quello selezionato a livello di applicazione. Nota Per disattivare effetti applicati a singole pagine, seguire le istruzioni riportate sopra e selezionare l'effetto Nessuno per ciascuna pagina del flipchart. Gli effetti a livello di applicazione non sostituiscono quelli delle singole pagine.

Esercitazione 7 - Modificatori penna



1. Aprire il file v1_4a.flipchart fornito e selezionare lo strumento Penna. Nota È possibile utilizzare i modificatori penna esclusivamente con gli strumenti Penna, Evidenziatore o Inchiostro magico.
2. Fare clic sul pulsante del menu principale.
3. Selezionare Visualizza.
4. Selezionare Modificatori penna. La casella degli strumenti Penna viene visualizzata come una barra degli strumenti accanto alla casella degli strumenti principale.
5. Assegnare il colore blu alla penna.
6. Selezionare lo strumento Fumetto e tracciare un fumetto a partire dall'immagine.
7. Fare nuovamente clic sullo strumento Fumetto per deseleggerlo. A questo punto è possibile assegnare un'etichetta al fumetto mediante lo strumento Penna. Nota Gli oggetti creati con i modificatori penna sono annotazioni, eliminabili con lo strumento Gomma.